Windows標準メールの設定



①アイコンをダブルクリックしてアプリを起動する。
 ②「展開」をクリックする。
 ③「アカウント」をクリックする。
 ④「アカウントの追加」をクリックする。



	アカウントの追加 ×	1
	Outlook.com Outlook.com、Live.com、Hotmail、MSN	
	● 無料アカウントを作成 無料の個人 Outlook メールアドレスを取得する	
	Office 365 Office 365、Exchange	
	G Google	
	iCloud	
	その他のアカウント POP、IMAP	
(5)	🔆 詳細設定	⑤「詳細設定」をクリックする。
6	アカウントの追加 × 詳細設定 セットアップするアカウントの種類を選択します。不明な場合は、サービスブロバイダーに確認してください。 Exchange ActiveSync Exchange、および Exchange ActiveSync を使用するその他のアカウントが含まれます。 インターネット メール	
	POP または IMAP アカウントを使用すると、Web ブラウザーでメールを表示できます。	 (1) 「インターネットメール」 をクリックする。
	X ++>zl	

	アカウントの追加 ×	
7	インターネットメールアカウント メールアドレス ユーザー名 メールアドレス 例: kevinc、 kevinc@contoso.com、 domain¥kevinc パスワード POPパスワード アカウント名 メールアドレス ごの名前を使用してメッセージを送信 任意の送信者名	⑦各項目、赤文字の内容を入力する。
8	受信メールサーバー 受信メールサーバー アカウントの種類 どれか選択してください POP3 ✓ メールの送信 (SMTP) サーバー 送信サーバーには、認証が必要です □ 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する	受信メールサーバーはメールアドレスにより異なります。 *巻末の設定表参照 送信メールサーバーはメールアドレスにより異なります。 *巻末の設定表参照 ⑧「送信サーバーには、認証が必要です」にチェックを入れる。
9	送信サーバーのコーザータ メールアドレス 例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc	⑨⑩赤文字の内容を入力する。
(10)	POPパスワード	
$\underbrace{11}$	 ✓ 受信メールには SSL が必要 ✓ 送信メールには SSL が必要 	⑪各項目にチェックを入れる。
	(12) / HAVAN X ##7211	12サインインをクリックする。

・受信サーバー設定

メールアドレス	受信(POP) メールサーバ名	ポート番号	アカウント名	パスワード
xxxx@izu.jp	pos01.izu.jp	005	メールアドレス	POPパスワード
xxxx@i-younet.ne.jp	pos01.i-younet.ne.jp	222		
xxxx@izu.co.jp	mail.izu.co.jp	110		
xxxx@izumail.com	mail.izumail.com	110		

・送信サーバー設定

メールアドレス	送信(SMTP) メールサーバ名	ポート番号	アカウント名	パスワード
xxxx@izu.jp	sos01.izu.jp	465	メールアドレス	POPパスワード
xxxx@i-younet.ne.jp	sos01.i-younet.ne.jp	405		
xxxx@izu.co.jp	mail.izu.co.jp	E 0 7		
xxxx@izumail.com	mail.izumail.com	201		